

SAC BANANE FOLIE BAG

DIFFICULTÉ =

Fil = [FOLIE BAG](#) de LAINES DU NORD, 2 pelotes col. n° 104

Crochets = n° 5,5 et n° 6 mm

Autre = marqueurs de mailles, aiguille à laine avec grand chas, ciseaux, mètre-ruban, 2 fermoirs magnétiques pour sacs (à coudre)



ÉCHANTILLON

POINTS UTILISÉS

Chaînette, maille coulée, maille serrée.

Maille serrée dans le brin arrière : insérer le croc. seulement dans le brin arrière de 1 m. de base et travailler 1 ms normalement.

ABBREVIATIONS

END. = endroit de l'ouvrage

ENV. = envers de l'ouvrage

MM = marqueur de mailles

NB = nota bene

m. = maille/s

col. = couleur

chaîn. = chaînette



mc = maille coulée

ms = maille serrée

trav. = travailler

rép. = répéter

suiv. = suivant

croc. = crochet

MESURES

Sac : 23 cm de largeur sur 13 cm de hauteur.

PROCÉDURE

RÉALISATION DÉTAILLÉE DE L'OUVRAGE

Mon. 27 chaîn.

R. 1 : 1 ms dans la 2e chaîn. à partir du croc. et dans chaque chaîn. jusqu'à la fin, 1 chaîn. pour tourner (cette chaîn. de rotation ne compte pas dans le décompte des rangs suiv.). [26 ms]

R. 2 : 26 ms, 1 chaîn. pour tourner.

Rép. le R. 2 jusqu'à ce que le panneau atteigne 34 cm.

Dernier rang : 2 ms fermées ens., 22 ms, 2 ms fermées ens. ; ce dernier rang correspondra au bord supérieur du rabat, qui sera plié sur l'avant du sac. Ne pas couper le fil.

Tour de finition : prendre le croc. n° 6 et continuer le long des 3 côtés suiv. du panneau. Trav. 1 chaîn. pour tourner l'ouvrage, 46 mc sur le 1e côté long (en travaillant 1 mc à l'extrémité de chaque rang), 1 chaîn. dans le coin pour tourner l'ouvrage, 26 mc dans les 26 chaîn. de base du panneau, 1 chaîn. dans le coin pour tourner l'ouvrage, 46 ms sur le 2e côté long (en travaillant 1 mc à l'extrémité de chaque rang), prendre le croc. n° 5.5 et trav. 1 chaîn. pour tourner le panneau puis travailler 1 mc dans les 24 ms du dernier rang, 1 mc dans la chaîn. de départ. Couper le fil et arrêter le fil restant sur l'ENV.

BANDOULIÈRE OU CEINTURE

La bandoulière ou ceinture du sac banane est composée de 2 bandes de 2 tailles différentes et d'un anneau décoratif de raccord.

Anneau de raccord : réaliser l'anneau avec la technique du cordon spiralé. Avec le croc. n° 4.5, mon. 6 chaîn. et les fermer en cercle avec 1 mc dans la chaîn. de départ.

T. 1 : 1 ms dans chaque chaîn., ne pas fermer le tour et continuer en spirale. [6 ms]

T. 2 : 1 ms dans le brin arrière dans chaque m. du tour.

Rép. le T. 2 jusqu'à ce que la longueur du cordon atteigne 21 cm.

À la fin, couper le fil et, avec l'aiguille, coudre de façon invisible les m. du dernier tour avec celles du T. 1, en fermant le cordon en anneau. Arrêter les fils.

NB : il est possible de réaliser un cordon spiralé de différentes façons, faciles à repérer sur Internet dans des tutoriels vidéo et, donc, de choisir d'utiliser notre méthode ou celle que l'on préfère.

Réaliser 2 bandes de 2 dimensions différentes.

Bande courte (21 cm environ) : avec le croc. n° 4.5, mon. 6 chaîn.

R. 1 : 1 ms dans la 2e chaîn. à partir du croc. et dans chaque chaîn. jusqu'à la fin, 1 chaîn. pour tourner. [5 ms]

Du R. 2 au R. 9 : 5 ms, 1 chaîn. pour tourner.

R. 10 : 2 ms fermées ens., 1 ms, 2 ms fermées ens., 1 chaîn. pour tourner. [3 m.]

Du R. 11 au R. 18 : 3 ms, 1 chaîn. pour tourner.

R. 19 : 2 ms dans la première m., 1 ms, 2 ms dans la dernière m., 1 chaîn. pour tourner. [5 m.]

Du R. 20 au R. 28 : 5 ms, 1 chaîn. pour tourner. À la fin, couper le fil et arrêter, en laissant un fil pour la couture.

Bande longue (107 cm environ) : avec le croc. n° 4.5, mon. 6 chaîn.

R. 1 : 1 ms dans la 2e chaîn. à partir du croc. et dans chaque chaîn. jusqu'à la fin, 1 chaîn. pour tourner. [5 ms]

R. 2 : 5 ms, 1 chaîn. pour tourner.

Rép. le R. 2 jusqu'à ce que le panneau atteigne 107 cm. À la fin, couper le fil et arrêter, en laissant un fil pour la couture.

Passants (x 2) : avec le croc. n° 4.5, mon. 13 chaîn. et les fermer en cercle avec 1 mc dans la chaîn. de départ.

T. 1 : 1 ms dans chaque chaîn., à la fin ne pas fermer et continuer en spirale. [13 ms]

T. 2 et T. 3 : 13 ms dans chaque tour. Fermer le T. 3 avec 1 mc dans la m. suiv. Couper et arrêter les fils.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Créer la partie avant du sac en pliant le côté court du panneau (R. 1) sur 12,5 cm. Sur les 12,5 cm suiv. correspondant à l'arrière (envers contre envers), il reste 10,5 cm libres dans la partie supérieure pour le rabat, qui sera ensuite replié sur la partie avant (voir photo).

Coudre les bords latéraux (12,5 cm) de l'avant avec ceux de l'arrière.

Coudre la partie supérieure de chaque fermoir magnétique aux 2 coins intérieurs du bord supérieur du rabat (correspondant au dernier tour de 24 m. du panneau), en les plaçant à 1 cm du bord supérieur intérieur. Coudre la partie inférieure des 2 fermoirs magnétiques sur les 2 côtés de la partie avant du sac, en face des parties des fermoirs cousus à l'intérieur du rabat.

Faire passer la bande courte dans l'anneau de raccord, la plier en deux et coudre les extrémités ensemble le long de la partie supérieure de la couture sur le côté gauche du sac (en tenant le sac face à vous). Coudre le dernier rang de la bande longue, le long de la partie supérieure de la couture sur le côté droit du sac, enfiler les 2 passants sur la

bande puis insérer l'extrémité opposée de la bande à travers l'anneau de raccord. Plier la bande en deux pour faire revenir en arrière l'extrémité de la bande à nouveau vers la couture du sac, en l'insérant en même temps dans les 2 passants, de manière à la régler en fonction de la longueur de la bandoulière ou de la ceinture que l'on souhaite obtenir.

Arrêter les éventuels résidus de fil.

Le sac se travaille en un seul panneau, comprenant l'avant, l'arrière et le rabat. La ceinture ou bandoulière est composée d'1 anneau et de 2 bandes, travaillées séparément et unies aux extrémités des côtés du sac.

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE

